

## M3.22.4 Services

Jean-François Berdjugin  
IUT 1, Département SRC L'Isle  
d'Abeau

## Références

<http://www.microsoft.com/technet/>

[http://www.laboratoire-  
microsoft.org/articles/win/boot\\_process/](http://www.laboratoire-microsoft.org/articles/win/boot_process/)

## Services ?


- Besoin de lancer des processus (une application) qui s'exécutent sans être rattaché à un terminal ou à un utilisateur logué

=>

Sous Windows les services


Sous Linux les daemons

## Services Windows




# Services Windows

- Un service Windows inclut un
  - fichier exécutable,
  - un annuaire pour stocker des composants d'application et
  - des paramètres de Registre définissant les paramètres de service.



# Base de registre



HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

## Services Control

Cette commande permet de communiquer avec le contrôleur de services et les services installés, elle permet la création, l'administration et la suppression des services.

- `sc query`  
État de tous les services
- `sc query dhcp`  
État d'un service
- `sc stop dhcp`  
Arrête le client dhcp
- `sc query type= drivers`  
État de tous les services de type drivers
- ...

## Services Windows

Démarrage d'un service :

1. Récupération des informations de compte stockées dans la base de données des services
2. Connexion du compte du service
3. Création du service en état de veille
4. Attribution du jeton d'accès au processus (politique de sécurité)
5. Autorisation de l'exécution du processus

# IIS

Internet Information Server installe et lance un ensemble de services :

- Service de publication World Wide Web: démon Web,
- Service de publication FTP: démon FTP,
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): démon SMTP
- Service d'administration IIS: Service nécessaire à l'administration de IIS y compris via le réseau,
- ...

Création :

- IUSR\_[nom\_ordinateur]

Utilisation du compte :

- Système local (un compte local prédéfini )

## Étape d'un boot Windows

1. Power On Self Test
  - BIOS
  - MBR
2. Sélection de l'OS
  - Ntldr fait passer le processeur du mode réel au mode mémoire linéaire 32 bits.
  - Ntldr démarre les pilotes de système de fichiers approprié (FAT ou NTFS).
  - Ntldr lit Boot.ini et affiche les sélections.
  - Ntldr charge l'OS sélectionné.
  - Si NT est sélectionné, Ntldr charge Ntdetect.com (sinon, Bootsect.dos).
  - Ntldr charge Ntoskrnl.exe, Hal.dll et la ruche "system".
3. Chargement du Noyau (Kernel)
  - ntoskrnl.exe et hal.exe
  - Chargement des pilotes du matériel : HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services valeur 0x0
4. Initialisation du noyau
  - Valeur 0x1
5. Chargement des Services
  - Entrée BootExecute
  - Winlogon.exe
  - Local Security Administration (Lsass.exe)
  - Valeur 0x2
6. Ouverture de session

Rem :

- Centre d'aide et support -> support -> utilitaire de configuration système
- /SOS dans le boot.ini pour voir les services chargés

## Vocabulaire

Windows :

Processus une zone  
mémoire dans lequel  
un thread s'exécute

Unix :

Processus s'exécute  
dans son espace  
mémoire

Un thread est un  
processus léger

## Daemon

Un daemon est un processus qui s'exécute en arrière plan, il vient de l'anglais : Disk And Execution MONitor (Moniteur de disque et d'exécution).

Lancé :

- à la main
- au démarrage (rc)
- à la demande (xinetd)

Communique :

- avec des fichiers de log (/var/log/syslog)

Rem:

- netstat -ntap
- /etc/services (référencés non forcement lancés)

# RunLevel

- Le premier des processus init a pour tâche de lancer les autres processus
- L'ordre des premiers processus (fils de init) est donné par le « runlevel »
- Le fichier `/etc/inittab` est utilisé
  - Code\_sequence: niveau\_execution:traitement:chemin de commande
  - Selon le runlevel du niveau d'exécution un script dans le `/etc/init.d/rc` (ou `/etc/rc`) avec une valeur pour argument a pour but de lancer tous les processus contenus dans `/etc/rcX.d` (X=valeur du runlevel)

# /etc/inittab

```
• #
• # inittab This file describes how the INIT process should set up
• # the system in a certain run-level.
• #
• # Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
• # Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
• #

• # Default runlevel. The runlevels used by Mandrakelinux are:
• # 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
• # 1 - Single user mode
• # 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
• # 3 - Full multiuser mode
• # 4 - unused
• # 5 - X11
• # 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
• #
• id:3:initdefault:

• # System initialization.
• si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

• l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
• l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
• l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
• l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
• l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
• l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
• l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
```

## Optimisation

- Un daemon occupe de la mémoire est utilise du temps processeur, pourquoi ne pas le lancer à la demande ? Et comment procéder ?

=>

- Utiliser un super daemon qui lancera les autres

## Inetd

- L'ancêtre, un chargeur de démon à la demande aussi nommé super serveur de démons
  - Les démons sont lancés lorsqu'ils sont appelés et arrêtés après une période paramétrable d'inactivité
  - /etc/inetd.conf
  - Facile mais comment
    - restreindre l'accès à des machines (filtrer les adresses IP) => utiliser tcpd (tcp Wrapper) qui filtre en fonction des fichiers /etc/hosts.allow et /etc/hosts.deny
    - Restreindre l'accès en fonction de l'heure, de l'interface
    - Limiter la charge des services, le nombre de services
    - Accéder facilement au log d'accès à mes daemons => iptables, PortSentry, ...
- Ou utiliser Xinetd



# Xinetd

Extended Internet Service Daemon

```
Fichier de configuration : /etc/xinetd.conf
#
# Simple configuration file for xinetd
#
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/

defaults
{
    instances      = 60
    log_type       = SYSLOG authpriv
    log_on_success = HOST PID
    log_on_failure = HOST
    cps            = 25 30
}
includedir /etc/xinetd.d

Sysntaxe : attribut assignement valeur valeur ...
```


# Xinetd

```
/etc/xinetd.d/swat

# default: off
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#             to configure your Samba server. To use SWAT, \
#             connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
{
    port          = 901
    socket_type   = stream
    wait         = no
    only_from    = 127.0.0.1
    user         = root
    server       = /usr/sbin/swat
    log_on_failure += USERID
    disable      = yes
}


```

## Étapes d'un boot Linux



## Étapes d'un boot Linux - chargement du noyaux -

1. BIOS (Basic Input Output System)
  - Inventaire du matériel
  - Choix du périphérique de boot
2. Si disque dur, le MBR (Master Boot Record) contient le code du Boot Loader qui est chargé en mémoire (stage 1)
3. Le MBR charge la configuration du Boot Loader pour savoir sur quelle partition l'OS va s'amorcer (stage 2)



# Grub/LiLo

- *Linux LOader*

/sbin/lilo qui installe le boot loader sur le MBR

/etc/lilo.conf le fichier de configuration

```
boot=/dev/hda           //lilo sur le MBR du premier disque IDE
map=/boot/map          //fichier qui contient les infos sur les différents OS
install=/boot/boot.b   //fichier on place la deuxième partie du programme Lilo.
default=linux
prompt
timeout=50
message=/boot/message //affiche /boot/message
other=/dev/hda1
label=windows
table=/dev/hda
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda4
append=""
read-only
```

Rem : password=mot\_de\_passe interdit la commande **linux single** qui permet de changer le mot de passe root

# Grub/LiLo

- Grand Unified Bootloader

• /sbin/grub

• /sbin/grub/grub.conf

```
• # grub.conf fictif
  default=0
  timeout=10
  splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
  title Red Hat Linux (2.4.18-5)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.4.18-5 ro root=/dev/hda6
    initrd /initrd-2.4.18-5.img
  title Red Hat Linux (2.4.18-5) vga=791
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.4.18-5 ro root=/dev/hda6 vga=791
    initrd /initrd-2.4.18-5.img
  title Red Hat Linux 7.2 (2.4.9-21) /dev/hdb5 6/3/2002
    root (hd1,4)
    kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-21 ro root=/dev/hdb5
  title windows 95
    makeactive
    chainloader +1
  title windows XP
    rootnoverify (hd0,3)
    chainloader +1
```

## Autre Boot Loader


- etherboot
- netboot

## Initialisation du noyau

Le noyau une fois chargé s'exécute et détecte les périphériques :

- Décompression de INITIAL RamDisk, une image d'un noyau minimal dans /dev/ram0
- Système de fichier initrd est monté puis exécution de linuxrc
- Montage de / et /root
- Lancement de /sbin/init le père de tous les processus

Rem: dmesg pour afficher les messages du boot



## Conclusion

Windows/Linux un même besoin : lancer des applications en arrière plan associé à des droits particulier.

Une solution centralisée :

- Gestionnaire de contrôle des services
- Xinetd

Un ordre de lancement imposé au démarrage